

Kwestionariusz ciężkiej niewydolności oddechowej

SRI

Kwestionariusz oceniający samopoczucie chorych
z ciężką niewydolnością oddechową

Opracowanie wyników

Aby otrzymać wartość, na podstawie której będzie można ocenić wynik testu, należy przy wprowadzaniu danych przyporządkować poszczególnym odpowiedziom odpowiednie wartości liczbowe od 1 do 5.

Zupełnie mnie nie dotyczy	⇒ 1
Dotyczy mnie w niewielkim stopniu	⇒ 2
Częściowo mnie dotyczy	⇒ 3
Dotyczy mnie w znacznym stopniu	⇒ 4
Całkowicie mnie dotyczy	⇒ 5

Następnie, należy ponownie zakodować pozycje, które zostały wymienione w tabeli poniżej. Po tym przekodowaniu wysoka wartość oznacza w każdym przypadku korzystniejszą sytuację.

Pozycje do ponownego zakodowania (przekodowania):
1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48.

Pierwotna wartość		Ostateczna wartość
1	→	5
2	→	4
3	→	3
4	→	2
5	→	1

Poniżej podano wzory wg których należy obliczyć wartość dla poszczególnych skal. Wartość średnią można obliczać tylko w przypadku, gdy uzyskano co najmniej połowę odpowiedzi na pytania, których numery włączono do wzoru. Po dokonaniu obliczenia wartości wyjściowe zostaną przekształcone na wartości skali zawierające się pomiędzy 0 a 100.

Skala dolegliwości ze strony układu oddechowego (SRI – RC)

$$\text{SRI - RC} = \frac{\text{Średnia [2, 5, 12, 19, 22, 24, 25, 29]} - 1}{4} \times 100$$

Skala sprawności fizycznej (SRI – PF)

$$\text{SRI - PF} = \frac{\text{Średnia [1, 16, 32, 33, 41, 45]} - 1}{4} \times 100$$

Skala objawów towarzyszących i snu (SRI – AS)

$$\text{SRI - AS} = \frac{\text{Średnia [6, 9, 11, 14, 17, 18, 42]} - 1}{4} \times 100$$

Skala relacji społecznych (SRI – SR)

$$\text{SRI - AS} = \frac{\text{Średnia [7, 10, 21, 27, 43, 46]} - 1}{4} \times 100$$

Skala lęku (SRI – AX)

$$\text{SRI - AS} = \frac{\text{Średnia [8, 13, 26, 28, 39]} - 1}{4} \times 100$$

Skala dobrostanu psychicznego (SRI – WB)

$$\text{SRI - WB} = \frac{\text{Średnia [4, 20, 30, 34, 36, 38, 40, 44, 49]} - 1}{4} \times 100$$

Skala funkcjonowania społecznego (SRI – SF)

$$\text{SRI - SF} = \frac{\text{Średnia [3, 15, 23, 31, 35, 37, 47, 48]} - 1}{4} \times 100$$

Całkowitą wartość testu (SRI - SS = skala sumaryczna) można obliczyć jako średnią z wartości uzyskanych w poszczególnych skalach (SRI-RC, SRI-PF, SRI-AS, SRI-SR, SRI-AX, SRI-WB, SRI-SF). W przypadku, gdy nie obliczono wartości dla choćby jednej skali - nie można obliczyć ogólnej wartości testu (SRI – SS).

W końcowej ocenie, im wyższy wynik liczbowy, tym wyższa jakość życia, natomiast niska wartość oznacza niską jakość życia.